システム　バス運行管理システム

No.5766


メニュー1　その他　　メニュー2　その他

質問　プリンタを交換しましたが、以前のプリンタに印刷しようとしているようで、新しいプリンタから印刷できません。


回答　お使いのパソコンのOSによって対応が異なります。以下の手順で行ってください。

【Windows7の場合】

①Windowsの[スタート]→[デバイスとプリンター]を開きます。




②該当のプリンタを右クリックして、「通常使うプリンターに設定」を選択します。
設定変更後、[×]ボタンで閉じてください。




© 2019 Broadleaf Co.,Ltd. All rights reserved.


③ [スタート]→[すべてのプログラム]→[Visual Formade for Report]または
[Super Visual Formade for Report]→[環境設定]を開きます。



④ [出力先の設定]のところで、印刷したいプリンター名を選択し、
[種類]のところは、[イメージ印刷]を選択します。



⑤左側の[機種別設定]→[イメージ印刷]のプリンタ名称を変更し、[OK]をクリックします。




© 2019 Broadleaf Co.,Ltd. All rights reserved.

【Windows8.1の場合】

①Windowsの[スタート]をクリックします。



②画面の右上隅近くにある「虫眼鏡」をクリックします。




③「プリンター」と入力し、虫眼鏡をクリックすると、[デバイスとプリンター]が表示されるのでクリックします。



© 2019 Broadleaf Co.,Ltd. All rights reserved.


④印刷したいプリンターを右クリックして、「通常使うプリンターに設定」を選択します。
設定変更後、[×]ボタンで閉じてください。



⑧再度①～②の手順で検索の枠を表示させ、「環境設定」と入力し、虫眼鏡をクリックすると、
[環境設定]が表示されるのでクリックします。




⑨ 環境設定のウィンドウが開くので、[出力先の設定]のところで、印刷したいプリンター名を選択し、
[種類]のところは、[イメージ印刷]を選択します。



© 2019 Broadleaf Co.,Ltd. All rights reserved.


⑩左側の[機種別設定]→[イメージ印刷]のプリンタ名称を変更し、[OK]をクリックします。




© 2019 Broadleaf Co.,Ltd. All rights reserved.

【Windows10の場合】

①画面左下の[スタート]を右クリックし、[ファイル名を指定して実行(R)]をクリックします。



②[control]と入力して[OK]をクリックします。




※右上の表示方法が「カテゴリ」になっていたら、「大きいアイコン」か「小さいアイコン」に変更します。




© 2019 Broadleaf Co.,Ltd. All rights reserved.

③[デバイスとプリンター]を選択します。




④ 該当のプリンタを右クリックして、「通常使うプリンターに設定」を選択してから、[デバイスとプリンター]を×で閉じます。




© 2019 Broadleaf Co.,Ltd. All rights reserved.

⑤ 画面左下の[スタート]をクリックすると、アプリの一覧が表示されるので、[S]の中の
[Super Visual Formade]→[環境設定]または[V]の中の
[Visual Formade for Report]→[環境設定]を開きます。




⑥ 環境設定のウィンドウが開くので、[出力先の設定]のところで、印刷したいプリンター名を選択し、
[種類]のところは、[イメージ印刷]を選択します。



© 2019 Broadleaf Co.,Ltd. All rights reserved.

⑦左側の[機種別設定]→[イメージ印刷]のプリンタ名称を変更し、[OK]をクリックします。



© 2019 Broadleaf Co.,Ltd. All rights reserved.